


Installation du client modalisa



Note technique :

Le type de flux est TCP / UDP. 3 ports sont à ouvrir : 19 812, 19 813 et 19 814.

Le type de connexion Internet recommandé pour une communication optimale entre le poste client et le serveur est par fibre optique.


Le PC sur lequel le client sera installé doit avoir au minimum un processeur i5 ou de puissance équivalente et 8GO de RAM (Modalisa en prendra au maximum 2).

Les formulaires en ligne sont écrits en html5 et css3. De ce fait, les navigateurs compatibles sont Firefox, Chrome, Opera, Safari, Internet Explorer et Edge dans


leur dernière version à jour.

L'installation de Modalisa 9 client ne s'effectue pas par l'intermédiaire d'un installateur. Une fois le fichier téléchargé décompacté, déposer le dossier Modalisa9cs Client sur un disque local.

Double-cliquer sur l'exécutable.




Cliquer sur **Personnalisée**.




Saisir le « Nom de la base » et l'« Adresse réseau » qui vous ont été communiqués.

Cliquer sur OK.




La synchronisation commence.




Saisir le « Nom de l'utilisateur » ainsi que le « Mot de passe » du compte.

Cocher « Se souvenir du mot de passe ».



La séquence de démarrage débute.



Modalisa est prêt à être utilisé.